



# Инструкция по установке модуля оплаты Payture для CMS WordPress – WooCommerce

1. Установите плагин через встроенный механизм установки – для этого перейдите в меню «Плагины» - «Добавить новый» и выберите установку из ZIP архива.




2. Далее на открывшейся странице выберите ZIP архив с модулем и нажмите «Установить»




### 3. Активируйте плагин на странице плагинов в панели управления Wordpress.

Название: WooCommerce - Payture payment gateway, либо на русском: WooCommerce - платежный шлюз Payture.



#### 4. Настройте плагин и укажите параметры, полученные от службы поддержки Payture.

Для настройки перейдите в «WooCommerce» - «Настройки» - «Платежи» - «Payture».



На первом этапе служба поддержки предоставляет параметры тестового доступа. Параметры тестового доступа указываются в разделе «Настройки для тестовых платежей»:

- **Key** — платежный терминал, указывается в поле **Merchant key**.
- **Host** — адрес для направления запросов, указывается в поле **Merchant host / Test merchant host**. Если необходимого значения нет в списке, его можно задать вручную.
- **Password** — пароль для проведения операций через API, указывается в поле **Merchant password**.
- «Тестовый режим» должен быть включен для выполнения тестовых платежей.

После прохождения тестирования служба поддержки предоставляет параметры боевого доступа. Их необходимо указать в разделе «Технические детали». Для переключения в коммерческую эксплуатацию необходимо отключить «Тестовый режим».

WordPress Payture + Добавить

- Консоль
- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Комментарии
- WooCommerce**
- Заказы
- Купоны
- Отчёты
- Настройки
- Состояние системы
- Аддоны
- Товары
- Внешний вид
- Плагины
- Пользователи
- Инструменты

### Технические детали

## Параметры боевого доступа

Merchant host   
*https://{Host}.payture.com*

Merchant key   
*Unique identification for merchant (key).*

Merchant password   
*Please write Merchant password.*

Включить логирование?  ▼  
*Вы можете включить ведение журнала шлюза, указав уровень ошибок, которые вы хотите записывать. Вы так же можете отправить отчеты разра удалены. По умолчанию, уровень ошибок не должен быть меньше, чем ERROR.*

### Настройки для тестовых платежей

## Параметры тестового доступа

Тестовый режим  ▼  
*Активация тестового режима для админов.*

Test merchant host  ▼  
*Сервер для тестовых платежей*

Merchant key   
*Unique identification for merchant (key) for testing payments.*

Merchant password   
*Please write Merchant password for testing payments.*

[Сохранить изменения](#)